



VORTEXT UND NACHTEXT MIT EIGENER SEITENZÄHLUNG

☞ Diese Anleitung gilt analog für aufgeschobene Seitenzählung, also z. B. Zählbeginn der Seitennummer erst auf Seite 3 oder später.

Um Vor- und/oder Nachtext mit eigener Zählung und eigener Zahlendarstellung zu paginieren, müssen Sie zuerst Abschnitte erzeugen und entkoppeln:

Zur Trennung von Vortext und Hauptteil benötigen Sie Abschnittswechsel

☞ zwischen Titelei und Verzeichnissen sowie

☞ zwischen Verzeichnissen und Haupttext.

Zur Trennung von Haupttext und Nachtext benötigen Sie einen Abschnittswechsel zwischen Haupttext und Nachtext.

1. Fügen Sie einen Abschnittswechsel hinter der letzten Zeile des Textes ein, nach dem gewechselt werden soll:

03 EINFÜGEN | MANUELLER UMBRUCH | UNGERADE SEITE

07 10 13 SEITENLAYOUT | UMBRÜCHE | UNGERADE SEITE

16 LAYOUT | UMBRÜCHE | UNGERADE SEITE

2. Entkoppeln Sie die Kopf- oder Fußzeilen, je nachdem, wo die Seitennummer platziert ist:

Setzen Sie die Schreibmarke in die ungerade Kopf-/Fußzeile und heben Sie

03 in der Symbolleiste KOPF- UND FUSSZEILE die Option VERKNÜPFUNG ZUM VORHERIGEN,


ab **07** IN DEN KOPF- UND FUSSZEILETOOLS die Option MIT VORHERIGER VERKNÜPFEN

auf.

Nun können Sie darangehen, in beiden Abschnitten die Seitennummern zu formatieren:

3. Klicken Sie die ungerade Seitennummer des ersten Kapitels mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kontextmenü SEITENZAHLEN FORMATIEREN.

4. Im Dialog SEITENZAHLENFORMAT wählen Sie oben das gewünschte Zahlenformat und stellen unten



☞ mit FORTSETZEN VOM VORHERIGEN ABSCHNITT ein, dass die Nummerierung abschnittsübergreifend fortgesetzt wird, lediglich das Nummernformat sich ändert (beim Übergang von der nicht paginierten Titelei), oder

☞ durch Vorgabe einer Zahl in Beginnen bei, dass die Paginierung des neuen Abschnitts von der bisherigen Nummerierung unabhängig ist (beim Übergang vom Vortext zum mit eigener Nummer versehenen Haupttext).

5. Diese Einstellungen wiederholen Sie ggf. für die gerade Kopf- oder Fußzeile.